

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 7120 Sparkedragt til babyer

Stof: Strikket stof ca. 55 - 70 cm med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 4 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,7 cm sømrum på alle syninger, til lukning i bagstykke 4 cm, i forstykke 3.

Stof:


1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Sålstykke – 2 dele
4. Fodstykke – øverste del

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy og overlock fodstykkets øverste del og forstykke sammen.

2. Sy og overlock forstykkets midtersøm. Sy og overlock bagstykkets midtersøm.



2. Sy og overlock sidesømmene.
3. Sy og overlock bensømmene.
4. Sy sålstykker til de nederste kanter af benene, overlock sømrummene.
5. Overlock de øverste kanter af modellen. Fold den tilklippede belægning af lukning i bagstykke mod retside og sy sidekanter. Vend belægning, ret hjørnerne og pres
6. Lukning i forstykke laves på samme mode som i bagstykke.
7. Bøj sømrummene i halsudskæring og ærmegab mod vrangen og sy fast.
8. Nu du må gerne iføre barnet sparkedragten og markere placering af knaphuller i forstykke og placering af knapper i bagstykke. Sy knaphuller og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)