

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2210 Kjole med lynlås og buede sømme

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Bæltestykke – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold bæltestykke på midten på langs med retside indad og sy de lange sider sammen. Vend bælte og pres. Sy pyntestik 0,5-0,7 cm langs de lange kanter. Sy deet andet bæltestykke på samme måde.
3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sæt bæltestykker på sidestykker som markeret og hæft i kanter.
4. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy en lynlås i forkanter. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy langs forkanten og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)