

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2221 Sweatshirt i fleece med lynlås

Stof: Fleece, isoli eller vinterjersey ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Rib eller jersey til manchetter og linning, lynlås.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Forstykke –  
1 del med fold
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Ærme – 2 dele

Rib:

1. Linning – 1 del med fold
2. Manchet – 2 dele
3. Krave – 2 dele

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker,

skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bærestykke til forstykke langs de horisontale kanter. Klip hak i hjørner i forstykke. Overlock sømrummene.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy den udvendige del af kraven i halsudskæring ved at strække den lidt, pres sømrummene mod kraven. Sy lynlås til bærestykke og kravens smalle sider. Overlock den nederste kant af kravens inderste del. Sy kravens dele sammen ret mod ret, vend kraven og pres. Sy den indre kant af kraven i den udvendige søm. Sy pyntestik i 05, cm langs lynlåsen.
4. Sy den nederste kant af bærestykke til forstykke. Overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy pyntestik i 0,5 cm langs sømmene af bærestykke.
5. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy manchetternes smalle kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy manchetter til de nederste ærmekanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
7. Sy linningens smalle kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold linning på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy linning til den nederste kant af sweatshirten ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.

Tillykke – du er færdig :)