

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2384 Top med drapering på skulder

Stof: Fast blusestof


Andre materialer: 1 knap og pyntenål

KLIPNING:

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del med fold

SYNING:



1. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med bagslids længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids fra bagstykkets halsudskæring ned. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slids med sømrummet ved 0,7 cm og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

2. Fold lige læg på venstre skuldर्सøm og hæft dem.

3. Sy skuldर्सømmene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Klip en 2,5 cm bred strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkke fra snoren og sy den på højre del af bagstykket ved at forbinde snittene.

5. Klip en 4 cm bred skråstrimmel og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten mod retsiden ud og pres den. Sy skråstrimlen på udskæringen af halsen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
6. Klip 2 skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten mod højre side og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabet. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
7. Sy sidesømmene. Overlock sømrummene sammen og pres dem bagud.
8. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen 2 gange á 1 cm og sy fast.
9. Sy en knap fast på slidsen i venstre side.
10. Hæft læg på venstre side af forstykket med pyntenål.

Tillykke – du er færdig. :)