

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2522 Kjole med draperet krave

Stof: Strikstof med medium eller høj strækbarhed ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
2. Sy forstykkets midtersøm fra den tilklippede krave til bunden. Klip hak i sømrummene i hjørnerne ved kraven. Overlock sømrummene og pres dem mod venstre.



3. Sy bærestykker til forstykke, overlock sømrummene og pres dem nedad.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Delene af den tilklippede kraven krydses foran fra venstre mod højre. Hold kraven krydset og sæt kravens midterste kant ret mod ret. Sy kravens midtersøm, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs og sy i halsudskæring mellem markeringer, overlock sømrummene og pres.
6. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)