

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2553 Kjole med pufærme og rynker i siderne

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 2 m (str. 32– 42), ca. 2,5 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke midterdel – 1 del med fold
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Rynk den øverste kant af bagstykkets nederste sidedel. Sy bagstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Rynk den øverste kant af forstykkets nederste sidedel. Sy forstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold læg i de øverste og nederste kanter af ærme som markeret, ret dem fra midten. Sy de korte kanter af manchet sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchet på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy manchet til den nederste kant af ærme, overlock sømrummet. Sy den anden manchet på samme måde. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)