

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2558 Kjole med diagonale indsnit foran

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Belægning bag – 2 dele
5. Belægning for – 1 del
6. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy indsnit i bagstykkets øverste og nederste dele, pres dem mod midten.
3. Sy forstykket og bagstykkets øverste del sammen i sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy lommeposer til forstykke og de nederste dele af bagstykket som markeret, overlock sømrummene. Sy forstykke og bagstykke sammen langs den skrå kant, fra toppen til lommen, derefter lommeposernes kanter og fra lommen til bunden. Overlock sømrummene og pres dem mod forstykke.
6. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
7. Sy forstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
8. Sy skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden.
9. Sy skulder- og sidesømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Sy belægning til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Klip hak i sømrummene, vend mod retten og pres kanterne. Hæft halsbelægningen ved skuldersømmene og lynlåsen.
10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)