

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2559 Kjole med skrå læg på skulderen

Stof: Vævet stof med elastan eller strikkestof med lav strækprocent ca. 1,5 m (str. 32– 42), ca. 2 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås ca. 45 cm.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del
5. Lommepose – 4 dele

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy det midterste snit fra halsudskæringen til lynlåsmarkeringen og fra den næste lynlåsmarkering til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy en lynlås i.
2. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
3. Sy lægudskæring sammen, overlock sømrummene og pres. Fold læg som markeret (dybden af lægget peger mod siden), hæft læg ved skulderudskæring. Sy pyntestik langs lægget 3 cm fra folden.
4. Sy lommeposer til sidekanter af for- og bagstykke som markeret. Start og afslut syningerne præcist ved markeringer af lommer. Sy sidesømmene i to trin: fra ærmegab til lommerne og fra lommerne ned til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lommeposekanter sammen, overlock sømrummene.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens korte kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs og pres. Sy den ene kant af kraven ret mod ret på halsudskæring. Pres sømrummene ind i kraven. Bøj kanten af den indre krave indad og sy i den udvendige søm.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)