

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2608 Bluse med blonder og rynker

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32– 48), ca. 1,3 m (str. 50– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Blondestof ca. 0,6 m (str. 32– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme nederste del – 2 dele
4. Krave – 4 dele
5. Manchet– 2 dele

Blondestof:

1. Bærestykke for – 1 del
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Ærme øverste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele



## 2. Manchet– 2 dele

### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med bagslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids fra bageste halsudskæring ned. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slids med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy kravens dele parvis sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Vend kravens dele og pres. Sy de udvendige kravedele ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Ri de indvendige kravedele fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på kravens kanter, idet den indvendige kant medtages.
5. Klip en 2,5 cm bred strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm). Lav løkke fra snoren og sy den på højre del af bageste bærestykke ved at forbinde snittene. Sy knappen fast på venstre del af bageste bærestykke.
6. Rynk de øverste kanter af bagstykke og forstykke. Sy bærestykke til bagstykke og forstykke, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Rynk de øverste kanter af de nederste ærmedele. Sy de øverste og nederste ærmedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
9. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Rynk de nederste ærmekanter.
10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste

ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

11. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1,5 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)