

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2612 Kjole i jersey med taljeindsats

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og halsudskæring – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 1 del
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 1 del med fold
5. Forstykke midterdel – 1 del
6. Forstykke øverste del – 1 del med fold
7. Ærme – 2 dele
8. Stolpe – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.



1. Sy midtersøm i øverste og nederste dele af bagstykke, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Fold stolpen på midten på langs med retsiden indad. Sy den lange og en af de korte kanter sammen. Vend stolpen og pres.
4. Overlock halsudskæring, bøj den mod vrangen, pres og sy fast. Læg stolpen på forstykke som markeret og sy fast langs stolpens kanter. Rynk den nederste kant af forstykkets øverste del mellem markeringer.
5. Sy bagstykkets øverste del og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem ned. Sy bagstykkets midterdel og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy forstykkets øverste del og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem ned. Sy forstykkets midterdel og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
10. Sy knapperne fast på stolpe.

Tillykke – du er færdig :)