

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2626 Skjortekjole med revers

Stof: Fast kjolestof ca. 1,6 m (str. 32- 42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke øverste midterdel – 1 del med fold
3. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
4. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
7. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
8. Forstykke nederste del – 2 dele
9. Ærme – 2 dele
10. Krave – 2 dele
11. Forkantsbelægning – 2 dele
12. Halsbelægning bag – 1 del



Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykket og bagstykkets øverste midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste del som markeret. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy indsnit i forstykkets midterdele, pres dem opad. Sy forreste bærestykker og forstykkets midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Fold og hæft læg i forstykkets nederste dele som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
8. Sy skuldर्सømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
9. Sæt forkantsbelægning og model sammen ret mod ret, sy langs forkanten og revers til markering af kraven. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold sømrummene ved forkanten mod belægning og sy dem fast 0,1 cm fra sømmen. Fold sømrummene ved revers mod forstykke og sy dem fast 0,1 cm fra sømmen. Fold belægning mod vrangen og pres.
10. Sy underkrave i kjolens halsudskæring, sy overkraven i belægningens halsudskæring. Klip hak i sømrummene og pres dem fra hinanden. Hæft sømrummene i kjolens og belægningens halsudskæring sammen.

11. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
12. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
13. Sy knaphuller langs forkanten i højre side. Sy knapperne fast i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)