

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2647 Skjortebluse med bærestykke og rynker

Stof:

Andre materialer:

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Forstykke – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Stolpe – 4 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Stolpe – 2 dele
3. Manchet – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Rynk den øverste kant af bagstykket mellem markeringer. Sy bagstykke og bageste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Rynk den øverste kant af forstykke. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, klip hak i sømrummene og pres dem imod stolpen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven ret mod ret på blusens halsudskæring.
6. Sy bageste halsbelægning og indvendige stolpe sammen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock de indvendige kanter af halsbelægningen og den indvendig stolpe. Sæt halsbelægning og indvendig stolpe på modellen ret mod ret og sy langs forkanten og halsudskæringen (kraven ligger imellem). Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen og den indvendig stolpe mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene. Sy den indvendige kant af stolpen i sømmen på den ydre stolpe.
7. Klip en 4 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids i ærme som markeret. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slidsen med et sømrum på 0,7 cm og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. Fold læg i ærmets nederste kant som markeret og hæft.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)