

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2652 Kjole med buede sømme og knapper

Stof: Fast kjolestof ca. 2,1 m (str. 32–48), ca. 2,4 m (str. 50–54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel højre – 1 del
4. Forstykke midterdel venstre – 1 del
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieseline på vrangside af tilklippede forkantsbelægning i forstykkets højre del.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Fold den tilklippede forkantsbelægning af forstykkets højre del mod forstykket ret mod ret og sy de øverste og nederste kanter. Fold forkantsbelægning mod vrangen og pres. Sy forkant af forstykkets venstre del til inderste kant af forkantsbelægning i forstykkets højre del, fra halsudskæring til markering. Overlock sømrummene og pres. Bøj fokanten fra markering til bunden i forstykkets venstre del, bøj mod vrangen og sy fast.
5. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømme i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)