

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2653 Kjole med dekorative ærmer og slids foran

Stof:

Andre materialer:

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 1 del med fold
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke nederste del – 2 dele
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele
10. Halsbelægning for – 1 del
11. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres mod midten. Sy bagstykkets nederste og øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markerinf af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets øverste midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
- 5.. Overlock de midterste udskæringer af forstykkets nederste dele separat på hver del. Sy midtersøm på forstykkets nederste del fra toppen til markering af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
6. Sy forstykkets nederste og øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og i hjørnet tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de nederste kanter i ærmets nederste dele, bøj dem mod vrangen og sy fast. Læg en sidekant af ærmets nederste del 0,5 cm på den anden (se billedet) og hæft. Fold og hæft læg i ærmets nederste dele som markeret. Sy ærmets nederste og øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast. Sy også langs slidsen foran.

Tillykke – du er færdig :)