

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2699 Kjole med binding foran

Stof: Fast kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Bindestykke – 4 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets midterdel og venstre sidedel sammen indtil markering af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,2 cm fra folden. Sy forstykkets midterdel og højre sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy bindestykkets dele parvis sammen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Vend bindestykker og pres. Sæt bindestykker på forstykke og hæft i sidekanter og i ærmegab.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og hjørnet tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Bøj den nederste kant af ærme 1 cm mod vrangen, bøj den igen 1 cm og sy fast, så der bliver en løbegang til elastik. Træk elastik i løbegang og hæft enderne fast.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)