

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4038 Morgenkåbe med sjalskrave

Stof: Fastvævet stof (silke, satin, crepe-satin) ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til de øverste kanter af lommer 4 cm, til oplægning 3 cm.

#### Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Belægning for – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Bælte – 1 del

#### Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del



## SYNING:

1. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
2. Sy brystindsnit i forstykkets dele, pres dem mod midten.
3. Bøj de øverste sømrumme af lommer mod vrangen 1 cm og pres, bøj dem igen 3 cm og sy fast. Overlock side- og nederste kanter af lommerne, bøj dem mod vrangen og pres. Sæt lommerne på bagstykkets dele som markeret og sy fast.
4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den midterste søm af den tilklippede krave, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldर्सøm og krave. Sy kraven ind i halsudskæring af bagstykket, overlock sømrummene.
5. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldर्सøm af forstykkets belægning og krave. Sy skuldर्सømme på halsbelægning og belægning af forstykke sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy krave ind i halsudskæringen af halsbelægning, pres sømrummene mod kraven.
6. Sæt modellen og belægningen ret mod ret og sy langs forkanten, kraven og den nederste kant. Vend belægning mod vrangen og pres kanterne. Overlock de indvendige kanter af belægning.
7. Sy ærmerne med i ærmegab, overlock sømrummene og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Bøj oplægningssømrummene af model og ærmer mod vrangen 1 cm og pres, bøj dem igen 2 cm og sy fast.
9. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Pyntestik bæltet 0,7 cm fra kanterne.

Tillykke – du er færdig :)