

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4455 Lang kjole med bæltespænde

Stof: Fast stof med godt fald i 2 farver.

Til en ensfarvet kjole ca. 3 m (str. 32-42), ca. 4,5 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm.

Til en tofarvet kjole:

Stof 1 (som på modelbilledet er i sort) ca. 2,25 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm.

Stof 2 (som på modelbilledet er i turkis) ca. 1,5 m med en stoffbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, lynlås, bæltespænde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjole – 1,5 cm, til de nederste ærmekanter – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke indsats – 1 del



5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele

Stof 2:

1. Forstykke midterdel – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold forstykkets indsats langs midten ret mod ret og sy langs den lange kant. Vend indsatsen og pres. Sæt et dekorativt spænde på. Placer indsatsen på forstykket som markeret og hæft den i sidekanterne. Sy midter- og sidedele sammen på bagstykket og forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy side- og skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)