

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4915 Skjorte med flagermusærmer

Stof: fast blusestof med godt fald ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm;

Andre materialer: vlieseline, 8 knapper.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm, til den øverste kant af lomme 2 cm

#### Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Manchet – 2 dele
4. Krave – 2 dele
5. Belægning for – 2 dele
6. Belægning bag – 1 del
7. Lomme – 1 del

#### Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Belægning for – 2 dele
4. Belægning bag – 1 del

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock den øverste kant af lomme, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj andre kanter af lomme mod vrangen og pres. Læg lomme på forstykke som markeret og sy fast.
3. Sy skuldereømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene til markering af slids i ærmer, overlock sømrummene separat og pres dem fra hinanden. Sy et pyntestik langs slids 0,1 cm fra kanten.
4. Sy kravens dele sammen ret mod ret langs yderkanterne. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven ind i halsudskæring.
5. Sy skuldereømmene i belægninger af bagstykke og forstykke, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendig kant af belægning. Sæt belægning på skjorte og sy på langs af forstykkets midterste kant og halsudskæringen (kraven ligger imellem). Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægningen mod ret og pres. Hæft belægning i skuldereømmene.
6. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
7. Overlock den nederste kant af skjorten, bøj den om på vrangside og sy fast.
8. Sy knaphuller langs midten af forstykket i højre side. Sy knapperne fast på forstykket i venstre side. Sy knaphuller og knapperne på manchetter.

Tillykke – du er færdig :)