

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 4965 Jakke af jersey med en knap

Stof:

Strikket stof med lav eller medium strækprocent ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk og 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Manchet – 2 dele

## SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i forstykket, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem skuldर्सøm og krave. Sy kraven ind i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy den midterste søm af den tilklippede krave i forkantsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene på den bageste halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Klip hjørnet skråt mellem forkantsbelægningens skuldर्सøm og krave. Sy krave ind i halsbelægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant.
5. Sæt belægning på jakke ret mod ret og sy på langs af forkanter og kravens kant. Klip hjørnerne skråt af, vend mod ret og pres. Hæft belægningens og jakkens halssømrum sammen.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene og pres.
7. Fold manchetterne på tværs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetter på midten på langs og pres. Sy manchetter i vrangside på de nederste ærmekanter. Fold manchetterne mod ærmets retside.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Sy knapphuller i forstykkets dele som markeret. Sy en knap fast i forstykkets venstre side, sy en indvendig knap i forstykkets højre side indeni.

Tillykke – du er færdig :)