

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5234 Chemise med brystskål og blondebånd

Stof: Satin med stræk, ca. 1m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Blondebånd med festoner ca. 2 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Brystskål – 2 dele
3. Forstykke – 1 del med fold
4. Strop – 2 dele
5. Belægning bag – 1 del med fold

Blondebånd:

1. Besætning – 1 del

SYNING:

1. Sy indsnit i bagstykke og forstykke, pres dem mod midten.
2. Læg blondebånd på den øverste kant af brystskål på retsiden, så kanterne ligger



sammen, og hæft med nåle. Stryg og pres forsigtigt blonden, så den tager form af brystskål. Fold blondebåndet til lægget og sy det i vrangside. Klip søm i 0,5 cm og overlock. Sy den nederste kant af blondebånd fast til brystskål med zig-zag. Klip stof under blondebånd tæt på zig-zag-syningen.

3. Sy indsnit i brystskål. Sy brystskål og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres.

4. Fold stropperne på midten på langs og sy de lange sidder sammen. Vend stropperne og pres. Hæft stropperne på bagstykket som markeret. Sæt belægning og bagstykke sammen ret mod ret og sy langs den øverste kant.

5. Sy sidesømmene sammen, så forstykke ligger mellem bagstykke og belægning, overlock sømrummene og pres dem bagud. Vend belægning mod vrangen, ret kanten og pres. Overlock den nederste kant af belægning, og sy den fast til bagstykke.

6. Tag chemisen på, juster længden af stropper. Sy de forreste stropper fast under hjørnerne af brystskålen.

7. Klip blondebånd lig med længde af chemisens nederste kant. Sy enderne af blondebånd sammen, overlock sømrummene. Sy blonde til den nederste kant af modellen ret mod ret, overlock sømrummene, pres dem opad og sy i 0,1 cm fra sømmen.

Tillykke – du er færdig :)