

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5790 Lang chemise af chiffon med blonder

Stof: Fast, tyndt stof, evt. chiffon ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 2 stk. dekorative ringe ca. 2,5 cm i diameter til stropper, elastiske blonder, dekorativ elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til øverste kant af forstykkets øverste del – 2 cm.

Stof:


1. Bagstykke nederste del – 1 del
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 1 del

Blonder:

1. Indsats bag – 1 del
2. Indsats for - 1 del

SYNING:

1. Sy bageste indsats og bagstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres



dem opad. Overlock indsatsens øverste kant.

2. Overlock sidekanter og de øverste kanter af forstykkets øverste dele. Bøj sidekanterne af forstykkets øverste dele mod vrangen og sy fast. Træk de øverste kanter af forstykkets øverste dele igennem de dekorative ringe, fold kanterne mod vrangen og sy fast.

3. Rynk de nederste kanter af forstykkets øverste dele. Sy forstykkets øverste dele og forreste indsats sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.

4. Sy forreste indsats og forstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

5. Sy sidesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.

6. Fold den øverste kant mod vrangen og pres. Læg elastik under den øverste kant, stræk den lidt og sy fast med zig-zag sting.

7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

8. Klip to 5 cm brede strimler i den nødvendige længde til skulderstropperne. Fold strimlerne på midten ret mod ret, og sy de lange sider sammen. Vend strimlerne, og pres dem. Overlock skulderstroppernes korte kanter. Træk en af stroppernes korte kanter gennem de dekorative ringe, fold dem under stropperne og sy fast. Juster stroppernes længde, og sy de andre korte kanter af stropperne fast midt på den øverste bagkant.

Tillykke – du er færdig :)