

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5982 Kjole med drapering

Stof: jersey 10-25 % stræk ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,7 m (str. 44-54) med en stoffbredde på 150 cm;

Andre materialer: vlieseline til strikstof

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og sidekanter af drapering 1,5 cm.

### Stof:

1. Bagstykke — 2 dele
2. Forstykke — 1 del med fold
3. Ærme — 2 dele
4. Halsbelægning for — 2 dele
5. Halsbelægning bag — 2 dele
6. Drapering — 1 del med fold

### Vlieseline:

4. Halsbelægning for — 2 dele
5. Halsbelægning bag — 2 dele



## SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnit i forstykke. Sy den midter søm i bagstykke, overlock og pres sømrummene.
2. Overlock skråstillede sider og den nederste kant af drapering, bøj dem mod vrangen og sy fast. Rynk den øverste kant af drapering. Bøj siderne af den øverste kant i 1,5 cm mod vrangen. Sy fast drapering langs den øverste kant af forstykke. Hæft drapering og forstykke i sidekanter.
3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Rynk raglanudskæringer af ærmer. Sy ærmer i ærmegab af forstykke og bagstykke som markeret. Pres sømrummene mod forstykke og bagstykke.
5. Stryg vlieseline på vrangside af belægninger. Sy skuldesømmene på belægningene. Pres sømrummene fra hinanden. Læg belægninger ret mod ret og sy langs halsudskæringen. Vend belægning og pres. Sy den inderste belægning til overste kant af kjolen, pres sømrummene mod belægning. Bøj 1 cm af åbne kant af yderste belægning mod vrangen og sy i søm af inderste belægning.
6. Overlock den nederste kanter af kjolen og ærmegab, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig. :)