

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2428 Топ с кружевом и V-вырезом

Ткань: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; кружево с фестонами шириной 8-10см; 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.
Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть обтачки полочки – 2 детали

8. Нижняя часть обтачки полочки – 2 детали

9. Подборт – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва. Притачать к спинке кокетку, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва.

4. Стачать детали обтачки полочки, заутюжить припуски на верхнюю часть и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва. Притачать обтачку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от шва.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить под углом 45 градусов полосу длиной около 30 см и шириной 2,5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 6 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку (сгибы направлены от среза).

7. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и горловину, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 6 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Пришить пуговицы на левую полочку. Настроить полоску кружева по низу изделия согласно техническому рисунку.

Поздравляем, топ готов:)