

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2690 Жилет длинный с косой застежкой на пуговицы

*Ткань:* костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

*Другие материалы:* клеевая прокладка;  
подкладочная ткань; 4 пуговицы.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку нижней части спинки – 3 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Клапан – 4 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали



6. Нижняя часть полочки – 2 детали

**Внимание!** Детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки спинки.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Нижняя часть полочки – 2 детали

3. Подборт – 2 детали

4. Воротник – 1 деталь

5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

6. Клапан – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать вытачки на нижних деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине. Стачать вытачки на нижних деталях полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх.

4. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему и боковым срезам. Припуски подрезать, в углах высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обметать верхний срез. Наложить клапан на полочку по разметке (нижний край клапана направлен к плечевому срезу) и притачать. Отогнуть клапан вниз и приутюжить.

5. Стачать плечевые срезы изделия, припуски разутюжить.

6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку

начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко ко шву.

10. Стачать боковые срезы изделия, отгибая подборт у бокового шва полочки, припуски разутюжить.

11. Стачать швы и вытачки на подкладке, оставляя в левом боковом шве технологическое отверстие. Притачать подкладку к обтачке и подбортам. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.

12. Наметить и заутюжить низ изделия на спинке. Обтачать подкладкой низ изделия. Стачать технологическое отверстие.

13. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы. Обметать верхнюю петлю на левой полочке, на правой полочке пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жилет готов:)